

日興酸素株式会社殿向け
容器再検査システム
操作説明書

目次

1. メインメニュー.....	2
2. 容器登録・作業票発行・検査結果入力.....	3
2. 1 基本操作.....	3
2. 2 シームレス.....	6
2. 3 アセチレン.....	8
2. 4 超低温.....	12
3. 成績書一覧.....	14
3. 1 シームレス.....	14
3. 2 アセチレン.....	15
3. 3 超低温.....	16
4. 作業明細.....	17
4. 1 シームレス.....	17
4. 2 アセチレン.....	18
4. 3 超低温.....	19
5. 集計表.....	20
5. 1 シームレス.....	20
5. 2 アセチレン.....	21
5. 3 超低温.....	22
5. 4 アセチレン自社ロット期限切れ（自社当月期限該当ロット）.....	23
5. 5 アセチレン自社ロット期限切れ（,当月まで期限の自社ロット）.....	24
6. マスタメンテナンス.....	25
6. 1 基本操作.....	25
6. 1. 1 顧客.....	26
6. 1. 2 ガス名.....	27
6. 1. 3 製造所.....	28
6. 1. 4 バルブ.....	29
6. 1. 5 キャップ.....	30
6. 1. 6 塗装.....	31
6. 1. 7 付属品.....	32
6. 1. 8 担当者.....	33
6. 1. 9 試験単価入力.....	34

1. メインメニュー

メインメニュー

シームレス	アセチレン	超低温	マスタメンテナンス
容器登録・作業票発行	容器登録・作業票発行	容器登録・作業票発行	顧客
検査結果入力	検査結果入力	検査結果入力	ガス名
成績書一覧	成績書一覧	成績書一覧	製造所
作業明細	作業明細	作業明細	バルブ種類
	自社当月期限該当ロット		キャップ種類
	当月まで期限の自社ロット		塗装
			付属品
			再検査主任者名
			試験単価
集計表			
シームレス	アセチレン	超低温	終了

本画面をクリックすると、後述する各画面に遷移します。

「終了」ボタンまたは F12 を押下すると本処理を終了します。

2. 容器登録・作業票発行・検査結果入力

2. 1 基本操作

本項では作業票発行→試験結果入力→成績書発行という一連の業務を行うための、画面操作に関わる基本的な動作を、シームレス画面を用いて説明します。

<登録・更新モード>

記号・番号を入力し、該当容器データを表示し、各ボタンを押下することにより、処理を行うことができます。

「確定・作業票発行」

確定して作業票を発行することができます。

「耐圧情報確定」

耐圧試験内容を登録・更新できます。

「確定成績書発行」


全試験内容を登録・更新し、成績書を出力することができます。

「←」「→」

該当容器の履歴を参照できます。

<削除モード>


該当容器の対して削除操作を行います。
削除操作の範囲はデータの状態によって異なります。



該当容器に作業依頼が発生している場合には、
下記の画面が表示され、検査依頼を解除することができます。



作業依頼が発生していない場合には、現在表示されている履歴、
または容器自体を削除することができます。




<メニューからの起動方法による動作の違い>

「容器登録・作業票発行」から本画面を呼び出した場合は、
記号番号を入力した後、自動的に検査依頼をかけるかどうかの確認を行います。
「検査結果入力」から呼び出した場合には、最新履歴が表示されます。
また、検査依頼をかけている場合には、試験結果の入力欄がスペースで表示されます。

<参照ボタン>



左図ボタン（虫眼鏡）を押すと、下記のような検索画面が現れます。



本画面で任意の項目を選択し「OK」ボタンを押下すると該当データが所定の位置に挿入されます。後述される各項目で本機能が提供されているものは「(検索可)」という文言で示します。

<リストボックス>



入力項目が選択肢になっている場合、左図のようなリストボックスが自動的に表示されます。このときリストボックス内に表示される任意の項目を選んでクリックまたは数字を入力して下さい。

「キャンセル」ボタン 画面を初期状態に戻します。
「終了」ボタン 処理を終了して画面を閉じます。

※ 容器の種類によってそれぞれ動作が異なる場合には、後述の各項で改めて説明します。

2. 2 シームレス

記号—番号を入力し、該当した容器を表示します。その後各ボタンの処理に応じて、作業票の出力、成績書出力、履歴の参照等ができます。

容器登録

- 記号番号 左の欄に記号4桁、右の欄に番号を6桁半角で入力してください（検索可）
- 所有者 所有者コードを4桁入力してください（検索可）
- ガス名 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（マスタ照会）
- 製造時内容積 数値で入力してください。（999.9）
- 製造時質量 数値で入力してください。（999.9）
- 依頼者 依頼者コードを4桁入力してください（検索可）
- 試験圧力 数値で入力してください。（999.9）
- カードル 左の欄に記号4桁、右の欄に番号を6桁半角で入力してください（検索可）
- 登録番号 所有者に準じた登録番号を表示します。
- 製造所 製造所コードを3桁入力してください（検索可）
- 製造日 西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください
- ユーザ 全角で入力してください。（全角20文字まで）

「確定・作業票発行」

確定して作業票を発行することができます。

「カードルー括」

同一カードルの作業票が出力されます。

試験結果情報

- 試験日 西暦 (YYYYMMDD) の形式で入力してください。
- 事故日 西暦 (YYYYMMDD) の形式で入力してください。
- 外観検査 (腐食など) リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : A 1 : B 2 : C 3 : D)
- 外観検査 (切り傷など) リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : A 1 : B 2 : C 3 : D)
- 内部検査 (腐食など) リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : A 1 : B 2 : C 3 : D)
- 内部検査 (切り傷など) リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 良 1 : 否)
- ネジ検査 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 良 1 : 否)
- 火炎等 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 良 1 : 否)
- 全増加 数値で入力してください。(999.9)
- 恒久増加 数値で入力してください。(999.9)
- 恒久増加率 全増加と恒久増加を入力すると自動計算されます
- バルブ リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 良 1 : 否)
- バルブ種類 バルブが“否”の時、リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。(マスタ照会)
- キャップ リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 良 1 : 否)
- キャップ種類 キャップが“否”の時、リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。(マスタ照会)
- 付属品 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 良 1 : 否)
- 付属品明細 付属品が“否”の時、リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。(マスタ照会)
- 塗装 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 有り 1 : 無し)
- 塗装種類 塗装が“有り”の時、リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。(マスタ照会)
- 完成日 西暦 (YYYYMMDD) の形式で入力してください。
- 合否判定 検査情報にもとづき自動的に判断されます。

「→」

表示されている履歴の前履歴を表示します。

「←」

表示されている履歴の次履歴を表示します。

「耐圧情報確定」

検査結果情報を登録・更新できます。

「確定・成績書発行」

すべての検査結果情報を登録・更新できます。

本ボタンを押下後に成績書発行確認のメッセージが表示されます。

2. 3 アセチレン

記号一番号を入力し、該当した容器を表示します。その後各ボタンの処理に応じて、作業票の出力、成績書出力、履歴の参照等ができます。

—作業票出力時の自社・客先容器の動作の違い—

<自社容器の場合>

- 呼び出した容器を代表にするか否かの確認メッセージが表示されます。
- 代表にした場合、同一自社ロットが検査対象とすることができます。
- すでに同一自社ロットが検査対象となっている場合はその旨がメッセージされます。




<客先容器の場合>

- 呼び出した容器を代表容器として、検査依頼をかけることができます。
- また、同一所有者、同一製造所、近似製造年月日の容器の検査履歴を検索し、打刻とすることができます。
- このとき代表とする容器が調査中でも、その容器の打刻とすることができます。
- (代表容器が検査完了時に検査結果が打刻容器に反映されます)



—削除モード時の自社・客先容器の動作の違い—

該当容器の対して削除操作を行います。削除操作の範囲はデータの状態によって異なります。



<自社容器の場合>

該当容器が代表容器として作業依頼が発生している場合には、下記の画面が表示され、検査依頼を解除することができます。


打刻容器として扱われている場合は、代表容器の検査解除が必要になります。

<客先容器の場合>


該当容器が代表容器として作業依頼が発生している場合には、下記の画面が表示され、検査依頼を解除することができます。

このとき、この容器を代表とする打刻容器がすでに存在する場合、すべての検査依頼を解除する事ができます。

また、対象の打刻容器の中から代表を新たに設定する事ができます。



作業依頼が発生していない場合には、現在表示されている履歴、または容器自体を削除することができます。



容器登録

- 記号番号 左の欄に記号4桁、右の欄に番号を6桁半角で入力してください（検索可）
 - 所有者 所有者コードを4桁入力してください（検索可）
 - ガス名 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（マスタ照会）
 - 製造時内容積 数値で入力してください。（999.9）
 - 製造時質量 数値で入力してください。（999.9）
 - 依頼者 依頼者コードを4桁入力してください（検索可）
 - 試験圧力 数値で入力してください。（999.9）
 - 代表番号 該当容器の試験結果の、最新の代表番号を表示します。
 - ロット 客先容器の場合は、最新のロットを表示します。自社容器の場合は
 - 登録番号 所有者に準じた登録番号を表示します。
 - 製造所 製造所コードを3桁入力してください（検索可）
 - 製造日 西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください
 - ユーザ 全角で入力してください。（全角20文字まで）
- 「確定・作業票発行」 確定して作業票を発行することができます。

試験結果情報

- 試験日 西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください。
- 事故日 西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください。
- 外観検査 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（0：良 1：否）
- ネジ検査 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（0：良 1：否）
- 火災等 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（0：良 1：否）
- 全増加 数値で入力してください。（999.9）
- 恒久増加 数値で入力してください。（99.9）
- 恒久増加率 全増加と恒久増加を入力すると自動で計算します。
- バルブ リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（0：良 1：否）
- バルブ種類 バルブが“否”の時、リストボックスに表示されているアイテムを
入力してください。（マスタ照会）
- キャップ リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（0：良 1：否）
- キャップ種類 キャップが“否”の時、リストボックスに表示されているアイテムを
入力してください。（マスタ照会）
- 付属品 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（0：良 1：否）
- 付属品明細 付属品が“否”の時、リストボックスに表示されているアイテムを
入力してください。（マスタ照会）
- 塗装 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（0：有り 1：無し）
- 塗装種類 塗装が“有り”の時、リストボックスに表示されているアイテムを
入力してください。（マスタ照会）
- 完成日 西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください
- 合否判定 検査情報にもとづき自動的に判断されます。

- 「→」 履歴を表示します。
「←」 最新履歴を表示します。
「耐圧情報確定」 検査結果情報を登録・更新できます。
「確定・成績書発行」 すべての検査結果情報を登録・更新できます。
本ボタンを押下後に成績書発行確認のメッセージが表示されます。

<自社↔客先変更>

該当容器を呼出ます。「自社」または「客先」と表示されている記号番号横のエリアをクリックします。
(このとき容器は検査依頼がかかっていない状態である必要があります)



上記画面が表示され、自社から客先へ移行する場合は、「自社→客先」ボタンを押下します。
客先から自社へ移行する場合は、画面下部に候補一覧が表示され、既存ロットへの組み込み
または、新規自社ロットを生成し移行することができます。

2. 4 超低温

登録・更新		削除		キャンセル		終了	
記号・番号	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	登録番号	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
所有者(販売店)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	製造所	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ガス名	<input type="text"/>	製造時内容積	<input type="text"/> L	製造時質量	<input type="text"/> Kg	製造日	<input type="text"/>
依頼者(窓口支店)	<input type="text"/>	試験圧力	<input type="text"/> MPa	ユーザー	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
							確定・作業票発行
試験日	<input type="text"/>	事故日	<input type="text"/>	付属品	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
外観検査	<input type="text"/>	気密試験圧力	<input type="text"/> MPa	気密試験判定	<input type="text"/>	合格	<input type="text"/>
安全弁	<input type="text"/>	安全弁	<input type="text"/>	調整	<input type="text"/>	修理	<input type="text"/>
圧力計	<input type="text"/>	圧力計	<input type="text"/>	交換	<input type="text"/>	なし	<input type="text"/>
上部充填弁	<input type="text"/>	上部充填弁	<input type="text"/>	調整	<input type="text"/>	修理	<input type="text"/>
下部充填弁	<input type="text"/>	下部充填弁	<input type="text"/>	交換	<input type="text"/>	なし	<input type="text"/>
放出弁	<input type="text"/>	放出弁	<input type="text"/>	調整	<input type="text"/>	修理	<input type="text"/>
加圧元弁	<input type="text"/>	加圧元弁	<input type="text"/>	交換	<input type="text"/>	なし	<input type="text"/>
加圧調整器	<input type="text"/>	加圧調整器	<input type="text"/>	調整	<input type="text"/>	修理	<input type="text"/>
降圧調整器	<input type="text"/>	降圧調整器	<input type="text"/>	交換	<input type="text"/>	なし	<input type="text"/>
液取出口	<input type="text"/>	液取出口	<input type="text"/>	調整	<input type="text"/>	修理	<input type="text"/>
放出口	<input type="text"/>	放出口	<input type="text"/>	交換	<input type="text"/>	なし	<input type="text"/>
破裂板	<input type="text"/>	破裂板	<input type="text"/>	調整	<input type="text"/>	修理	<input type="text"/>
液面計	<input type="text"/>	液面計	<input type="text"/>	交換	<input type="text"/>	なし	<input type="text"/>
付属品明細	<input type="text"/>	外気温	<input type="text"/> °C	気化率	<input type="text"/> L/分	測定開始圧力	<input type="text"/> MPa
測定終了圧力	<input type="text"/> MPa	測定時間	<input type="text"/> Hr	侵入熱量	<input type="text"/> J/Hr・°C・L	断熱性能判定	<input type="text"/>
塗装	<input type="text"/>	塗装種類	<input type="text"/>	完成日	<input type="text"/>	合否判定	<input type="text"/>
							成績書発行

記号一番号を入力し、該当した容器を表示します。その後各ボタンの処理に応じて、作業票の出力、成績書出力、履歴の参照等ができます。

容器登録

- 記号番号 左の欄に記号4桁、右の欄に番号を6桁半角で入力してください（検索可）
リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(1: 自社 2: 客先)
 - 所有者 所有者コードを4桁入力してください（検索可）
 - ガス名 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(マスタ照会)
 - 製造時内容積 数値で入力してください。(9999.9)
 - 製造時質量 数値で入力してください。(9999.9)
 - 依頼者 依頼者コードを4桁入力してください（検索可）
 - 試験圧力 数値で入力してください。(999.9)
 - 登録番号 所有者に準じた登録番号を表示します。
 - 製造所 製造所コードを3桁入力してください（検索可）
 - 製造日 西暦 (YYYYMMDD) の形式で入力してください
 - ユーザ 全角で入力してください。(全角 20 文字まで)
- 「確定・作業票発行」 確定して作業票を発行することができます。

検査情報

- 試験日 西暦 (YYYYMMDD) の形式で入力してください。
- 事故日 西暦 (YYYYMMDD) の形式で入力してください。

- 外観検査 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 良 1 : 否)
- 気密試験圧力 数値で入力してください。(99.9)
- 気密試験判定 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 良 1 : 否)
- 安全弁 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合格 1 : 調整 2 : 修理 3 : 交換 4 : なし)
- 圧力計 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合格 1 : 調整 2 : 修理 3 : 交換 4 : なし)
- 上部充填弁 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合格 1 : 調整 2 : 修理 3 : 交換 4 : なし)
- 下部充填弁 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合格 1 : 調整 2 : 修理 3 : 交換 4 : なし)
- 放出弁 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合格 1 : 調整 2 : 修理 3 : 交換 4 : なし)
- 加圧元弁 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合格 1 : 調整 2 : 修理 3 : 交換 4 : なし)
- 加圧調整器 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合格 1 : 調整 2 : 修理 3 : 交換 4 : なし)
- 降圧調整器 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合格 1 : 調整 2 : 修理 3 : 交換 4 : なし)
- 液取出口 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合格 1 : 調整 2 : 修理 3 : 交換 4 : なし)
- 放出口 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合格 1 : 調整 2 : 修理 3 : 交換 4 : なし)
- 破裂板 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合格 1 : 調整 2 : 修理 3 : 交換 4 : なし)
- 液面計 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合格 1 : 調整 2 : 修理 3 : 交換 4 : なし)
- 付属品 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 良 1 : 否)
- 付属品明細 付属品が“否”の時、リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。(マスタ照会)
- 外気温 数値で入力してください。(99.99)
- 気化率 数値で入力してください。(9.999)
- 測定開始圧力 数値で入力してください。(99.99)
- 測定終了圧力 数値で入力してください。(99.99)
- 測定時間 数値で入力してください。(99.99)
- 侵入熱量 自動計算されます。
- 断熱性能判定 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 良 1 : 否)
- 塗装 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 有り 1 : 無し)
- 塗装種類 塗装が“有り”の時、リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。(マスタ照会)
- 完成日 西暦 (YYYYMMDD) の形式で入力してください。
- 合否判定 検査情報にもとづき自動的に判断されます。

「→」

履歴を表示します。

「←」

最新履歴を表示します。

「成績書発行」

すべての検査結果情報を登録・更新できます。
本ボタンを押下後に成績書発行確認のメッセージが表示されます。

3. 成績書一覧

3. 1 シームレス

記号	番号	完成日	カードル	所有者	登録番号1	依頼者	ガス名	製造所	積	質量	製造日
----	----	-----	------	-----	-------	-----	-----	-----	---	----	-----

期間内に行われたシームレス容器の成績を出力します。

- ・ 期間 西暦 (YYYYMMDD) の形式で入力してください (必須)。
- ・ 社容器 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(1 : 自社 2 : 客先)
- ・ 所有者 所有者コード先頭1桁または4桁入力してください (検索可)。
- ・ ガス名 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(マスタ照会)
- ・ 合否 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合 1 : 否)

※ 期間以外の各条件は未入力でも全検索できます。

「検索開始」 検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。
「容器毎印刷」 容器毎に成績書を出力します。
「一覧印刷」 期間内の容器の成績を一覧形式で出力します。
「キャンセル」 画面を初期状態に戻します。
「終了」 処理を終了して画面を閉じます。

3. 2 アセチレン

期間内に行われたアセチレン容器の成績を出力します。

- ・ 期間 西暦 (YYYYMMDD) の形式で入力してください (必須)。
- ・ 社容器 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(1 : 自社 2 : 客先)
- ・ 所有者 所有者コード先頭1桁または4桁入力してください (検索可)。
- ・ 代表・打刻 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(1 : 代表 2 : 打刻)
- ・ 合否 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合 1 : 否)

※ 期間以外の各条件は未入力でも全検索できます。

- 「検索開始」 検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。
- 「容器毎印刷」 容器毎に成績書を出力します。
- 「一覧印刷」 期間内の容器の成績を一覧形式で出力します。
- 「キャンセル」 画面を初期状態に戻します。
- 「終了」 処理を終了して画面を閉じます。

3. 3 超低温

期間内に行われた超低温容器の成績を出力します。

- ・ 期間 西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください（必須）。
- ・ 社容器 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（1：自社 2：客先）
- ・ 所有者 所有者コード先頭1桁または4桁入力してください（検索可）。
- ・ ガス名 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（マスタ照会）
- ・ 合否 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（0：合 1：否）

※ 期間以外の各条件は未入力でも全検索できます。

- 「検索開始」 検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。
- 「容器毎印刷」 容器毎に成績書を出力します。
- 「一覧印刷」 期間内の容器の成績を一覧形式で出力します。
- 「キャンセル」 画面を初期状態に戻します。
- 「終了」 処理を終了して画面を閉じます。

4. 作業明細

4. 1 シームレス

The screenshot shows a software window titled 'シームレス' (Seamless). The main area is titled 'シームレス容器作業明細' (Seamless Container Work Details). It contains several input fields for search criteria: '期間' (Period) with a date range selector, '社容器' (Company Container), '依頼者(窓口)' (Requester) with a search icon, 'ガス名' (Gas Name), and '合否' (Yes/No). There are two buttons: '検索開始' (Start Search) and '切替' (Switch). Below these is a table with the following columns: '記号' (Code), '番号' (Number), '完成日' (Completion Date), 'ガス名' (Gas Name), '所有者' (Owner), '依頼者' (Requester), '作業内容' (Work Content), and '備考' (Remarks). At the bottom of the window are three buttons: '明細印刷' (Print Details), 'キャンセル' (Cancel), and '終了' (End).

期間内に行われたシームレス容器の再検査内容を出力します。

- ・ 期間 西暦 (YYYYMMDD) の形式で入力してください (必須)。
- ・ 社容器 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(1 : 自社 2 : 客先)
- ・ 依頼者 (窓口) 依頼者コード先頭1桁または4桁入力してください (検索可)。
- ・ ガス名 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(マスタ照会)
- ・ 合否 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合 1 : 否)

※ 期間以外の各条件は未入力でも全検索できます。

- 「検索開始」 検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。
- 「切替」 期間内に行われた再検査内容とその集計結果の表示を切り替えます。
- 「明細印刷」 期間内に行われた再検査内容の一覧と集計結果を出力します。
- 「キャンセル」 画面を初期状態に戻します。
- 「終了」 処理を終了して画面を閉じます。

4. 2 アセチレン

アセチレン容器作業明細

期間 ~

社容器

依頼者(窓口)

代表・打刻

合否

記号	番号	完成日	所有者	依頼者	作業内容	備考

期間内に行われたアセチレン容器の再検査内容を出力します。

- ・ 期間 西暦 (YYYYMMDD) の形式で入力してください (必須)。
- ・ 社容器 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(1 : 自社 2 : 客先)
- ・ 依頼者 (窓口) 依頼者コード先頭1桁または4桁入力してください (検索可)。
- ・ 代表・打刻 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(1 : 代表 2 : 打刻)
- ・ 合否 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(0 : 合 1 : 否)

※ 期間以外の各条件は未入力でも全検索できます。

- 「検索開始」 検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。
- 「切替」 期間内に行われた再検査内容とその集計結果の表示を切り替えます。
- 「明細印刷」 期間内に行われた再検査内容の一覧と集計結果を出力します。
- 「キャンセル」 画面を初期状態に戻します。
- 「終了」 処理を終了して画面を閉じます。

4. 3 超低温

期間内に行われた超低温容器の再検査内容を検索条件に準じて出力します。

- ・ 期間 西暦（YYYYMMDD）の形式で入力してください（必須）。
- ・ 社容器 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（1：自社 2：客先）
- ・ 所有者 所有者コード先頭1桁または4桁入力してください（検索可）。
- ・ ガス名 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（マスタ照会）
- ・ 合否 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
（0：合 1：否）

※ 期間以外の各条件は未入力でも全検索できます。

- 「検索開始」 検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。
- 「明細印刷」 期間内に行われた再検査内容を個別に出力します。
- 「キャンセル」 画面を初期状態に戻します。
- 「終了」 処理を終了して画面を閉じます。

5. 集計表

5. 1 シームレス

期間内に行われたシームレス試験本数・完成本数等を検索条件に準じて出力します。

- ・ 期間 西暦 (YYYYMMDD) の形式で入力してください (必須)。
- ・ 社容器 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(1 : 自社 2 : 客先)
- ・ 所有者 所有者コード先頭1桁または4桁入力してください (検索可)。
- ・ ガス名 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(マスタ照会)

※ 期間以外の各条件は未入力でも全検索できます。

- 「検索開始」 検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。
- 「印刷」 検索結果を印刷します。
- 「キャンセル」 画面を初期状態に戻します。
- 「終了」 処理を終了して画面を閉じます。

5. 2 アセチレン

アセチレン集計表

アセチレン耐圧・塗装製品本数集計表

期間 ~

社容器

所有者 🔍

代表・打刻

検索開始

期間	搬入本数	耐圧本数	塗装本数	完成本数
----	------	------	------	------

コード名	個数
------	----

印刷 キャンセル 終了

期間内に行われたアセチレン試験本数・完成本数等を検索条件に準じて出力します。

- ・ 期間 西暦 (YYYYMMDD) の形式で入力してください (必須)。
- ・ 社容器 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(1 : 自社 2 : 客先)
- ・ 所有者 所有者コード先頭1桁または4桁入力してください (検索可)。
- ・ 代表・打刻 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(1 : 代表 2 : 打刻)

※ 期間以外の各条件は未入力で全検索できます。

- 「検索開始」 検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。
- 「印刷」 検索結果を印刷します。
- 「キャンセル」 画面を初期状態に戻します。
- 「終了」 処理を終了して画面を閉じます。

5. 3 超低温

期間内に行われた超低温試験本数・完成本数等を検索条件に準じて出力します。

- ・ 期間 西暦 (YYYYMMDD) の形式で入力してください (必須)。
- ・ 社容器 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(1 : 自社 2 : 客先)
- ・ 所有者 所有者コード先頭1桁または4桁入力してください (検索可)。
- ・ ガス名 リストボックスに表示されているアイテムを入力してください。
(マスタ照会)

※ 期間以外の各条件は未入力でも全検索できます。

- 「検索開始」 検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。
- 「印刷」 検索結果を印刷します。
- 「キャンセル」 画面を初期状態に戻します。
- 「終了」 処理を終了して画面を閉じます。

5. 4 アセチレン自社ロット期限切れ（自社当月期限該当ロット）

アセチレン自社ロット

アセチレン自社ロット期限切れ一覧

期限

ロット	記号	番号
-----	----	----

今月検査を行うロットを調べる

該当期限に切れるアセチレン自社ロットを検索・抽出します。

- ・ 期限 西暦 (YYYYMM) の形式で入力してください (必須)。
(デフォルト：当月)

「検索開始」 検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。

「一覧印刷」 検索結果を印刷します。

「終了」 処理を終了して画面を閉じます。

5. 5 アセチレン自社ロット期限切れ (,当月まで期限の自社ロット)

The screenshot shows a software window titled 'アセチレン自社ロット'. Inside, there is a header 'アセチレン自社ロット期限切れ一覧'. Below the header, there is a search criteria field labeled '期限' with the value '2001/07' and a '検索開始' button. A table with the following columns is displayed: 'ロット', '記号', '番号', '製造年月日', '前回検査日', and '次回検査日'. The table body is currently empty. Below the table, there is a text label '今月までに検査終了していないロットを調べる'. At the bottom right, there are two buttons: '一覧印刷' and '終了'.

該当期限までに検査が未処理のアセチレン自社ロットを検索・抽出します。

- ・ 期限 西暦 (YYYYMM) の形式で入力してください (必須)。
(デフォルト: 当月)


「検索開始」 検索条件に従い該当容器を検索・抽出します。

「一覧印刷」 検索結果を印刷します。

「終了」 処理を終了して画面を閉じます。

6. マスタメンテナンス

6. 1 基本操作



上記画面のエントリーモードは必ず選択されます。
選択されているエントリーモードに従ってデータ操作が行われます。
データ内容の更新等が終了した後に 「確定」 ボタンを押すことによって、
データ操作が完了し、画面が初期状態に戻ります。

「キャンセル」・・・画面を初期状態に戻します。

「終了」・・・・・・処理を終了して画面を閉じます。

「一覧印刷」・・・・一覧を印刷します。

「確定」・・・・・・入力された項目を確定しデータベースに入力します。

この際にデータに変更あった場合、データを破棄するか、確定するか確認メッセージが表示します。

6. 1. 1 顧客

- ・ 顧客NO 数値4桁を入力してください (必須)。
- ・ 登録番号 半角入力してください。(12文字まで)
- ・ 会社名(カナ) 半角カタカナ入力してください。(20文字まで)
- ・ 会社名 全角入力してください。(40文字まで)
- ・ 略称 全角入力してください。(20文字まで)
- ・ 郵便番号 半角入力してください。(例:000-0000)
- ・ 住所 全角入力してください。(80文字まで)
- ・ 電話番号 半角入力してください。(14文字まで)
- ・ FAX番号 半角入力してください。(14文字まで)

6. 1. 2 ガス名



ガス名

登録 更新 削除 キャンセル 終了

作業区分 1:シームレス
 2:アセチレン
 3:超低温

ガスコード

ガス名


一覧印刷 確定

- ・ 作業区分 1～3までの数値を入力してください。(必須)
- ・ ガスコード 数値2桁を入力してください(必須)。
- ・ ガス名 全角入力してください。

6. 1. 3 製造所

- ・ 製造所コード 数値3桁を入力してください (必須)。
- ・ 会社名 (カナ) 半角カタカナ入力してください。(20文字まで)
- ・ 会社名 全角入力してください。(40文字まで)
- ・ 略称 全角入力してください。(20文字まで)
- ・ 郵便番号 半角入力してください。(例: 000-0000)
- ・ 住所 全角入力してください。(80文字まで)
- ・ 電話番号 半角入力してください。(14文字まで)
- ・ FAX番号 半角入力してください。(14文字まで)

6. 1. 4 バルブ



バルブ種類

登録 更新 削除 キャンセル 終了

作業区分 1:シームレス
 2:アセチレン
 3:超低温

バルブコード


バルブ名

単価

一覧印刷 確定

- 作業区分 1～3までの数値を入力してください。(必須)
- バルブコード 数値2桁を入力してください(必須)。
- バルブ名 全角入力してください。
- 単価 数値入力してください。(6桁まで)

6. 1. 5 キャップ



登録 更新 削除 キャンセル 終了

作業区分 1:シームレス
 2:アセチレン
 3:超低温

キャップコード 1:シームレス
 2:アセチレン
 3:超低温

キャップ名

単価

一覧印刷 確定

- 作業区分 1～3までの数値を入力してください。(必須)
- キャップコード 数値2桁を入力してください(必須)。
- キャップ名 全角入力してください。
- 単価 数値入力してください。(6桁まで)

6. 1. 6 塗装

The screenshot shows a software window titled "塗装" (Painting). At the top, there are buttons for "登録" (Register), "更新" (Update), "削除" (Delete), "キャンセル" (Cancel), and "終了" (End). The main area contains four input fields:

- 作業区分** (Work Area): A dropdown menu with three options: "1:シームレス" (Seamless), "2:アセチレン" (Acetylene), and "3:超低温" (Ultra-low temperature).
- 塗装コード** (Painting Code): A text input field.
- 塗装名** (Painting Name): A text input field.
- 単価** (Unit Price): A text input field containing the value "0".

At the bottom right, there are buttons for "一覧印刷" (Print List) and "確定" (Confirm).

- 作業区分 1～3までの数値を入力してください。(必須)
- 塗装コード 数値2桁を入力してください(必須)。
- 塗装名 全角入力してください。
- 単価 数値入力してください。(6桁まで)

6. 1. 7 付属品



付属品A

登録 更新 削除 キャンセル 終了

作業区分 1:シームレス
 2:アセチレン
 3:超低温

付属品コード


付属品名


単価

一覧印刷 確定

- 作業区分 1～3までの数値を入力してください。(必須)
- 付属品コード 数値2桁を入力してください(必須)。
- 付属品名 全角入力してください。
- 単価 数値入力してください。(6桁まで)

6. 1. 8 担当者



担当者No 

担当者名(カナ)

担当者名

検査主任該当

登録 更新 削除 キャンセル 終了

一覧印刷 確定

- 担当者NO 数値を入力してください。(3桁まで) (必須)
- 担当者名 (カナ) 半角カタカナ入力してください。(30文字まで)
- 担当者名 全角入力してください。
- 検査主任該当 入力している担当者が、現在の検査主任である場合はチェックしてください。
(チェックされている担当者が成績書の検査主任者名の対象となります)

6. 1. 9 試験単価入力

	合格	不合格	
シームレス	2500	1500	
アセチレン	耐圧 1000	打刻 400	不合格 0
検査場所	日興酸素(株)土浦支店。		

確定 キャンセル 終了

- シームレス 合格 シームレス容器合格時の試験単価を入力してください。
- シームレス 不合格 シームレス容器不合格時の試験単価を入力してください。
- アセチレン 耐圧 アセチレン容器の試験単価を入力してください。
- アセチレン 打刻 アセチレン容器の打刻単価を入力して下さい
- アセチレン 不合格 アセチレン容器不合格時の試験単価を入力してください。
- 検査場所 検査場所を全角で入力してください。本内容が成績書の検査場所に採用されます。